



Patron 4 aiguilles (par le devant)

Voir les fils recommandés

Les couleurs les plus demandées sont le neutre, (blanc, beige) et les pastels

Matériel : un ensemble d'aiguilles 6 pouces double-pointe, grosseur 3.5mm si votre tension est lâche, 3.75mm tension normale, 4mm tension serrée.

LEGENDE :

Aug. Augmentation barrée simple, **A1** aug. Intercalaire simple : avec l'aiguille gauche soulever le fil horizontal entre les 2 mailles et les relier l'une à l'autre, puis tricoter une maille à l'endroit dans le brin arrière. **GLEND** : en piquant dans l'arrière des 2 premières mailles tricoter à l'endroit.

Pièce extérieure

Monter 3 mailles

Rang suivant - faire une (**aug.**) Dans chaque maille

Répartir sur 3 aiguilles. Commencer à tricoter en rond

Rang 1 – (**aug**) (1 maille à l'endroit sur chaque aiguille

Rang 2 - : à l'endroit jusqu'à la dernière maille (**A1**) puis la dernière maille à l'endroit sur chaque aiguille

Répéter le **rang 2** jusqu'à la grandeur requise

nombre de mailles

3 -

6 -

6 – 2/aiguille

9 – 3/aiguille

12- 4/aiguille

Il est important de se fier au diamètre du nichon au lieu du nombre de mailles car elles peuvent varier dépendamment de votre tension, de la grosseur du fil ainsi que des aiguilles.

Bonnet A : 5 pouces, (12.7 cm) diamètre 22 mailles/aig.

Bonnet C : 6 pouces (15.2 cm) diam. 28 mailles/aig.

Bonnet E : 7 pouces (17.8 cm) diam. 32 mailles/aig.

Bonnet B : 5.5 pouces (14 cm) diam. 24 mailles/aig.

Bonnet D : 6.5 pouces (16.5 cm) diam 30 mailles/aig.

Tricoter 2 rangs à l'envers

Pièce intérieure

Rang 1 : tricoter à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles puis **2 mailles ensemble** (sur chaque aig.)

Rang 2 : GLEND continuer à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles **2 mailles ensemble** (sur chaque aig)

Répéter rang 1 et 2 jusqu'à 12 mailles (4 sur chaque aig.)

Laisser un long fil, passer le fil dans les 12 mailles.

ne pas resserrer le fil pour obtenir une ouverture de la grandeur de un dollar pour faciliter le rembourrage.