



Nichons Tricotés avec une aiguille circulaire

Voir les fils recommandés. Les couleurs demandées sont neutres (blanc , beige) et les pastels

Aiguille circulaire 3.75 à 4.5 mm , 24 pouces de long et marqueurs aiguille à tapisserie.

Aug. : Tricoter 2 mailles endroit dans la même maille en piquant sous son brin **avant** puis sous son brin **arrière**.

End .: Tricoter à l'endroit **M.i** : maille intercalaire , avec l'aiguille de gauche soulever le fil horizontal qui relie les deux mailles puis tricoter une maille end . dans le brin arrière . **Glend:**(SSK en anglais) : Glisser les deux premières mailles sur l'aiguille gauche , tricoter ensemble ces deux mailles en piquant dans leu brin avant .

Pièce du dessus (avant)

Monter 3 mailles

Rang suivant : Faire une **Aug** dans chaque maille Total : 6 mailles

Glisser toutes les mailles sur le cable puis tirer une boucle afin d'avoir 2 mailles sur l'aig. avant et 4 mailles sur l'aig. arrière. Placer un marqueur au centre des 4 mailles .Il y aura donc 3 sections , soit une section sur l'aig avant et deux sections sur l'aig arrière .

Commencez à tricoter en rond . Un rond = un rang

Rang 1: *1aug, 1end* répéter de * à* jusqu'à la fin du rang *Total de 9 mailles*

Rang 2 : end. Jusqu'à la dernière maille de chaque section , **m.i** ,puis maille end. *Total de 12 mailles .*

Répéter le rang 2 jusqu'à la taille du bonnet recherché

Bonnet A: 18 fois ou 5.0 p. diamètre (12,7 cm) 22 mailles/aig. (total 66 m.)

Bonnet B : 20 fois ou 5.5 p. diamètre (14 cm) 24 mailles/aig. (Total 72m.)

Bonnet C : 24 fois ou 6 p. diamètre (15.2 cm) 28 mailles/aig. (Total 84m.)

Bonnet D : 26 fois ou 6.5 p. diamètre (16.5 cm) 30 mailles/aig. (Total 90m.)

Bonnet E : 28 fois ou 7 p. diamètre (17.8 cm) 32 mailles/aig. (Total 96m.)

Tricoter 2 rangs à l'envers

Pièce du dessous (arrière)

Rang 1 : Tricoter à l'end. Jusqu'aux 2 dernières mailles puis 2 mail. ensemble (sur chaque section)

Rang 2 : Glend, continuer end. Jusqu'aux 2 dernières mailles , 2 m ensemble (sur chaque section)

Répéter ces deux rangs jusqu'à 4 mailles sur chaque section. Couper le fil à environ 20cm .Avec une aiguille à tapisserie passer le fil à travers les 12 mailles restantes .

Ne pas resserrer , laisser une ouverture de la grosseur d'une pièce de un dollar pour le rembourrage .