



Nichon à tricoter avec des aiguilles à double pointe Patron commençant par l'endos (« Bottoms up »)

Matériel

1 ensemble d'aiguilles à double pointe : 3,75 mm de diamètre et longueur minimale de 4,5 cm

1 aiguille à laine

- **Afin de faciliter le rembourrage, NE resserrez PAS les 15 mailles de montage. Une fois le Nichon terminé, à l'aide de l'aiguille à laine, passez la laine dans une maille sur deux et laissez libre le restant.**
- Si vous tricotez plus lâchement, prendre des aiguilles de 3.5 mm, 3.75mm pour une tension normale et des aiguilles de 4 mm si vous tricotez serré.
- Consultez le tableau des tailles de Nichon pour savoir quelle grandeur tricoter.
- Les couleurs les plus demandées sont le neutre (blanc, beige) et les pastels.

Légende

Aug. (augmentation) : Tricoter 2 mailles à l'endroit dans la même maille en piquant d'abord dans le brin avant, puis dans le brin arrière.

Dim. (diminution) : Tricoter 2 mailles ensemble.

End. (Endroit) : Tricoter à l'endroit.

Env. (envers) : Tricoter à l'envers.

Instructions : Laissez une longueur de 30 cm ou 12 pouces pour débiter. Montez lâchement 15 mailles réparties sur 3 aiguilles (donc 5 mailles par aiguille). *Lorsque vous changez d'aiguille, assurez-vous de tirer assez fort sur votre fil pour chacune des 3 premières mailles.*

Endos

1^{er} rang : Tricoter end. Jusqu'à l'avant-dernière maille. Aug. Dans la dernière maille. (6 mailles / aiguille)

2^e rang : Aug. Dans la première maille, tricotez jusqu'à l'avant-dernière maille, et aug. Dans la dernière maille. (8 mailles / aiguille)

Répétez ces deux rangs jusqu'à la grandeur désirée. Tricotez 2 rangs env.

Il est préférable de se fier AU DIAMETRE DU NICHON TRICOTÉ plutôt qu'au nombre de mailles sur les aiguilles.

Bonnet A : **5 pouces (12,7 cm) diamètre**, 22 mailles / aig

Bonnet B : **5,5 pouces (14cm) diamètre**, 24 mailles /aig

Bonnet C : **6 pouces (15,2 cm) diamètre**, 28 mailles /aig

Bonnet D : **6,5 pouces (16,5 cm) diamètre**, 30 mailles / aig

Bonnet E : **7 pouces (17,8 cm) diamètre**, 32 mailles /aig

Endroit

Tricotez end. Jusqu'aux 2 dernières mailles et dim.

Répétez jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles (3 mailles / aiguille).

Coupez le fil en laissant une longueur d'environ 20 cm (8 po); puis, avec une aiguille à laine, enfiler la laine dans les mailles restantes, tirez le brin et rentrez-le à l'intérieur du Nichon.